


■メールアドレスの設定変更手順(OutLook2013)

★本マニュアルでは“test@sample.com”というメールアドレスを設定変更する例でご説明いたします。
メールアドレス・ドメインをお客様のものに読み替えてご覧ください。


1) ファイルを押す




2) 「アカウント設定」->「アカウント設定(A)...」を押します。



- 3) 電子メールタブを選択し変更するアドレスが選択された状態で「変更(A)...」を押します。



- 4) 以下のように設定を行います。




ユーザー情報

名前(Y)	分かりやすい名前
電子メールアドレス(E)	test@sample.com(設定するメールアドレス)
サーバー情報	
アカウントの種類(A)	POP3
受信メールサーバー(I)	pop.sample.com
送信メールサーバー(SMTP)(O)	smtp.sample.com
メールサーバーへのログイン情報	
アカウント名(U)	test.sample.com
パスワード(P)	設定したパスワード
パスワードを保存する(R)	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)	チェックをしない


入力が完了したら「詳細設定(M)...」を押す

5) 送信サーバタブを選択し以下のように設定を行います。



送信サーバ (SMTP) は認証が必要(O)	チェックを入れる
受信メールサーバと同じ設定を使用する(U)	チェックを入れる

6) 詳細設定タブを選択し以下の設定を行います。



受信メール (POP3) (I)	110
このサーバは暗号化された接続 (SSL) が必要 (E)	チェックしない
送信メール (SMTP) (O)	587
使用する暗号化接続の種類 (C)	なし
サーバのタイムアウト (T)	目安として1分~3分
サーバにメッセージのコピーを置く (L)	チェックしない(推奨) または、チェックをして「サーバから削除する (R)」の日数を目安として1~7日に設定する ★重要 日数を大きくすると受信後もサーバに残るメール容量が増し割当て容量を超過する等のトラブルの原因となります。

入力が完了したら「OK」を押す。

7) 「次へ(N)>」を押します。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): test@sample.com
電子メール アドレス(E): test@sample.com

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): pop.sample.com
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.sample.com

メール サーバーへのログオン情報
アカウント名(U): test.sample.com
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

以上で設定は完了です。「完了」を押してください。

アカウントの追加

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) 完了